

iSIGHT-FD安装及License配置方法

赛特达(北京)科技有限公司

目录

- ◆ iSIGHT-FD软件安装
- ◆ License配置方法
 - 服务器端
 - 客户端



目录

- ♦ iSIGHT-FD软件安装
- ◆ License配置方法
 - 服务器端
 - 客户端



1. 启动安装程序,弹出语言选择界面

◆ 弹出iSIGHT-FD软件语言选择界面,可供选择的有英文和日文, 默认为英文安装,点击OK;





2. 弹出欢迎界面


◆ 弹出iSIGHT-FD软件安装欢迎界面,点击Next;





3. 指定iSIGHT-FD安装路径


◆ 指定iSIGHT-FD安装的路径,点击Next;





4. 指定License文件


◆ 指定License文件,这里我们选择第三项,先跳过License设置, 我们可以在程序安装完成之后再配置License服务,点击Next;





5. 安装信息确认

◆ 安装信息确认,点击Next;





6. 开始安装


◆ iSIGHT-FD开始安装;





7. 安装完成

◆ iSIGHT-FD安装完成,点击Finish。





目录

- ◆ iSIGHT-FD软件安装
- ◆ License配置方法
 - 服务器端
 - 客户端



iSIGHT-FD的License服务配置

◆ iSIGHT-FD具有License浮动功能,因此可以先配置一台License

服务器,其它的客户端电脑直接浮动服务器的License即可。




目录

- ◆ iSIGHT-FD软件安装
- ◆ License配置方法
 - 服务器端
 - 客户端



修改License文件

主机名





浮动数说明

- ◆ 浮动数是在License文件中新添加的域,出现在License文件中的 指定位置。该数值是在申请相应的floating license时由申请人通过填 写申请表单确定的。
- ◆ 浮动数是该软件许可建立n个账户,用户可以在局域网内任意机器上,通过登录启动iSIGHT-FD软件。
- ◆ 设置端口号是为了后面设置客户端的浮动License。

拷贝license.dat文件到指定路径

◆ 拷贝license.dat文件到iSIGHT-FD的安装路径:


<iSIGHT-FD_INSTALL_Directory>\license

◆ 如C:\Engineous\iSIGHT-FD_2.5\license



配置 FLEXIm Service

◆ 打开FLEXLm Utilities



配置 FLEXIm Service


- ◆ 进入Config Services界面
 - 命名一个iSIGHT-FD 的Service name(本例中命名为iSIGHT-FD)
 - 修改Path to Imgrd.exe file:
 - <iSIGHT-FD_install_directory>\ bin\win32\lmgrd.exe
 - 修改Path to the license file:
 - <iSIGHT-FD_install_directory>\license\license.dat
 - 选择Use Services
 - 选择Start Server at Power Up, 可使之作为后台服务开机自动启动
 - 点击按钮: Save Service
- ◆ 进入Start/Stop/Reread界面
 - 点击按钮: Start server, 开启iSIGHT-FD 的License服务。



设置 FLEXIm Service

◆ Config Services界面


◆ Start/Stop/Reread界面



启动iSIGHT-FD

- ◆ 若看到Imgrd.exe和engswd.exe,说明进程已经启动(如左下图所示),则表示可以直接启动iSIGHT-FD了。
- ♦ iSIGHT-FD Design Gateway界面如右下图所示:







目录

- ◆ iSIGHT-FD软件安装
- ◆ License配置方法
 - 服务器端
 - 客户端



客户端浮动license设置

- ◆ 客户端的License浮动共有三种方式,但无论哪种方式,都有个前提条件,即在客户端的机器上必须能够telnet通License服务器的端口号。
- ◆ 测试方式为:
 - 在运行窗口输入cmd,进入DOS窗口;
 - 在DOS窗口中输入telnet hostname或IP Address port-number, 这里的hostname和IP Address指的是License服务器的主机名和IP地址, port-number指服务器上iSIGHT-FD的License文件第一行最后的数字,如:

telnet server 1700 或

telnet 192.168.1.25 1700



方法一

◆ 直接把服务器上的License文件拷贝到客户端机器iSIGHT-FD的安装路 径下即可:

<iSIGHT-FD_INSTALL_Directory>\license



方法二

- ◆ 在客户端机器上生成license.dat文件,文件内容如下:
 - SERVER 192.168.1.25或主机名 00130265193D 1700
 - USE_SERVER

其中192.168.16.25、00130265193D分布为要浮动license服务器的IP 地址和Mac地址,1700为端口号。

◆ 把该License文件拷贝到客户端机器iSIGHT-FD的安装路径下即可:

<iSIGHT-FD_INSTALL_Directory>\license



方法三

◆ 在客户端机器上添加系统环境变量,"我的电脑-属性-高级-环境变量-系统变量-新建":

LM_LICENSE_FILE=Port-number@HOSTNAME或IP地址,如:

LM_LICENSE_FILE=1700@server

LM_LICENSE_FILE=1700@192.168.1.25

这里的HOSTNAME和IP地址指的是License服务器的主机名和IP地址。



联系我们



010-58816279





010-58816274





support@sightna.com





www.sightna.com







